

TriPart Premium - инструкция и таблица кормления

Почва, гидропоника и кокос.

Инструкция по применению

1. Подготовка воды. Используйте чистую воду комнатной температуры. Отстаивание воды рекомендуется для удаления хлора и других примесей.
2. Встряхивание. Перед каждым использованием хорошо встряхните все компоненты.
3. Добавление компонентов. Добавляйте поочередно: сначала TriPart Micro, затем Grow, затем Bloom.
4. Перемешивание. После каждого добавления тщательно перемешивайте раствор.
5. Мерные приборы. После каждого компонента промывайте мерные емкости, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
6. pH. После добавления всех компонентов отрегулируйте pH: для земли 6.0-7.0, для гидропоники 5.5-6.3.
7. Используйте таблицу кормления для выбора дозировки по фазе роста.

Важно: не смешивайте удобрения в концентрированном виде. В почве чередуйте полив питательным раствором и чистой водой. В гидропонике соблюдайте рекомендованные дозировки.

Таблица кормления - почва

Компонент	Укоренение	Первые листья	Рост	Предцвет	Цветение	Созревание	Промывка
TriPart Grow	0.2 мл/л	0.6 мл/л	1.5 мл/л	1.5 мл/л	0.7 мл/л	-	-
TriPart Micro	0.2 мл/л	0.6 мл/л	1 мл/л	1.5 мл/л	1.4 мл/л	-	-
TriPart Bloom	0.2 мл/л	0.6 мл/л	0.5 мл/л	1 мл/л	2.1 мл/л	-	-

Таблица кормления - гидро / кокос

Компонент	Укоренение	Первые листья	Рост	Предцвет	Цветение	Созревание	Промывка
TriPart Grow	0.5 мл/л	1 мл/л	1.8 мл/л	2 мл/л	0.8 мл/л	-	-
TriPart Micro	0.5 мл/л	1 мл/л	1.2 мл/л	2 мл/л	1.6 мл/л	-	-
TriPart Bloom	0.5 мл/л	1 мл/л	0.6 мл/л	1.5 мл/л	2.4 мл/л	-	-

TriPart Premium - TDS / PPM

Шкала 500.

Стадия	PPM
Рассада / клон	300-400 ppm
Ранний рост - 1	600-800 ppm
Ранний рост - 2	850-1050 ppm
Поздний рост	1050-1250 ppm
Раннее цветение	1000-1200 ppm
Среднее цветение	950-1200 ppm
Позднее цветение	650-800 ppm
Созревание	450-550 ppm
Промывка	-